# Cell オンライン (Cell スピードチャレンジ 2007) ユーザーマニュアル


version1.02 2006/12/15

株式会社東芝セミコンダクター社

# Cell オンライン概要

Cell オンラインは、Cell Users' Group のメンバー様に、Cell プログラムの開発、実行環境をご提供いたします。メンバー様は、開発環境にインターネット経由でログインいただき、コンパイル、デバッグなどの開発環境にアクセスしていただけます。また、作成したプログラムは、東芝製 Cell リファレンスセット上で実行していたくことができます。

Cellを使ったプログラムを作成するための技術ドキュメントやチュートリアルはCell Users' Group 上から取得可能となる予定です。これからCellを利用しようと考えている企業の皆様や、大学・研究機関の皆様にCellプログラミングを体験する最初のステップとしてご利用下さい。



# Cell オンライン利用マニュアル目次

1.		開発サーバへのログイン	1
	Α.	オペレーティングシステムに依存しない設定	1
	В.		
	С.	MACOS X / UNIX から接続する場合	2
2.		開発環境設定	3
	Α.	開発ツール群のインストール場所	g
	В.	コンパイル時の注意	3
	С.	プログラミング時の注意	3
	D.	制限事項	3
	Ε.	CELL の開発に関するドキュメント	3
3.		サンプルプログラムの実行	4
	Α.	PPE プログラムと SPE プログラムのサンプル実行	4
	В.		
4.		開発サーバへのファイル転送	6
	Α.	WINDOWS からファイル転送する場合	6
	В.	MACOS X / UNIX から転送する場合	6
5.		プログラム実行詳細	8
	Α.	CELLEXEC コマンド	8
	В.	CELLEXEC のコマンドオプション	8
	C.	CELLEXEC 実行時の注意点	8
6.		プログラムのデバッグ方法	10
	Α.	CELLEXEC の実行方法	10
	В.	デバッグ方法	10
7.		実行履歴確認	12
8.		質問の受付	13
9.		その他	14
	Α.	開発サーバについて	14
	В.	「CELL スピードチャレンジ 2007」終了後について	14

# 1. 開発サーバへのログイン

Cell プログラミングを行うためには開発サーバへ接続する必要があります。ssh (プロトコルバージョン2) に対応したクライアントを利用して開発サーバへログインして下さい。開発サーバの文字コードはデフォルトで EUC-JP に設定されています。

### A. オペレーティングシステムに依存しない設定

開発サーバは2台用意されていますので、どちらか好きな方へ接続して下さい。 開発環境およびホームディレクトリは共通になっています。

ホスト名 celldev3.celltsb.com, celldev4.celltsb.com

Port 番号 22

ユーザ名 Cell Users' Group で登録したログイン名を入力して下さい パスワード Cell Users' Group で登録したパスワードを入力して下さい

### B. Windows から接続する場合

TeraTermPro や Putty などの ssh クライアント(プロトコルバージョン 2) が利用できる環境を準備して下さい。cygwin 等でもご利用いただけます。図 1.1, 図 1.2 に TeraTerm Pro を利用してログインをする例を示します。



図 1.1: TeraTerm Pro 接続




図 1.2: TeraTerm Pro パスワード入力

# C. MacOS X / UNIX から接続する場合

MacOSX では標準で ssh クライアントが準備されています。ターミナルを利用して開発サーバへログインして下さい。Linux 等の UNIX クライアントから接続する場合もターミナルを利用して接続して下さい。

# 2. 開発環境設定

### A. 開発ツール群のインストール場所

開発ツール群は tSDK 2.1 が/usr/local/tsb にインストールされています。クロスコンパイル等を行う場合には/usr/local/tsb/tool/bin に PATH を通す必要があります。

### B. コンパイル時の注意

現在の開発環境では ppu-gcc にコンパイルオプションとして-m32 をつける必要があります。-m32 をつけないでコンパイルされた実行ファイルは Cell オンラインで実行できない形式のファイルとなりますので、ご注意下さい。

### C. プログラミング時の注意

cellexec 実行時には常にホームディレクトリがカレントワーキングディレクトリとなりますので、PPE プログラム内から SPE プログラムを呼び出す際には必ずホームディレクトリからの相対パスか絶対パスで記述して下さい。このルールが守られずに PPE プログラム記述されている場合、SPE プログラムが見つからず、プログラムは異常終了します。

### D. 制限事項

Cell オンラインでは、Cell 開発用のライブラリを公開していないため、Eclipse の利用は出来ません。また、直接 Cell リファレンスセットへログインしてコマンドを実行することは出来ません。プログラムを実行するためには 6 章で説明する cellexec コマンドを利用して Cell リファレンスセットへコマンドを発行する必要があります。デバッグ方法に関してはコマンドラインでのデバッグしか利用できない等の制限がありますが、詳しくは7章を参照して下さい。

### E. Cell の開発に関するドキュメント

Cell の開発に関するドキュメントは Cell Users' Group サイトから取得することが出来ます。

# 3. サンプルプログラムの実行

### A. PPE プログラムと SPE プログラムのサンプル実行

以下簡単に、PPE プログラムから SPE スレッドを作成し実行するサンプルプログラムを実行する 手順を記述します。サンプルプログラムは、/usr/local/tsb/sample にあります。

i. サンプルプログラムを自分のディレクトリにコピーします。

% cp /usr/local/tsb/sample/sample\_spe\_hello.zip /export/home/userid

ii. コピーしたファイルを解凍します。

% unzio sample\_spe\_hello.zip

iii. Cell オンライン特有の制限(下記注意事項)のため、ファイルを全てホームディレクトリに移動します。

% cd sample spe\_hello

% mv \* ../

iv. 環境変数を設定し、プログラムを make します。

% export PATH=/usr/local/tsb/tool/bin:\$PATH

% cd ..

% make

v. Cell オンラインの特別コマンド"cellexec"を使用して、プログラムを実行します。

% cellexec ./ppe/main

(注意事項) cellexec 実行時には常にホームディレクトリがカレントワーキングディレクトリとな

りますので、PPE プログラム内から SPE プログラムを呼び出す際には必ずホームディレクトリからの相対パスか絶対パスで記述して下さい。このルールが守られずに PPE プログラム記述されている場合、SPE プログラムが見つからず、プログラムは異常終了します。

### B. サンプルプログラムの説明

開発サーバ上の/usr/local/tsb/sample ディレクトリにサンプルがあります。

```
[hpuser@celldev1 sample]$ Is -1 /usr/local/tsb/sample/
合計 156
drwxr-xr-x 3 root root 4096 3月3111:39 misc
-rw-r--r- 1 root root 8841 3月3111:39 sample_dspe.zip
-rw-r--r- 1 root root 4765 3月3111:39 sample_hello_c++.zip
-rw-r--r- 1 root root 4689 3月3111:39 sample_hello_c.zip
-rw-r--r- 1 root root 4845 3月3111:39 sample_ppe_simd.zip
-rw-r--r- 1 root root 16947 3月3111:39 sample_spe_hello.zip
-rw-r--r- 1 root root 13077 3月3111:39 sample_spe_rpcfw.zip
-rw-r--r- 1 root root 14318 3月3111:39 sample_spe_stdio.zip
-rw-r--r- 1 root root 8896 3月3111:39 sample_spetester.zip
```

sample\_spe\_hello.zipの中身を簡単に解説します。

ファイル解凍後の sample\_spe\_hello ディレクトリの中身は以下の通りです。

```
[hpuser@celldev1 ~]$ Is -I sample_spe_hello
合計 32
-rw-rw-r-- 1 hpuser 525 443 3月 17 2006 Makefile
drwxrwxr-x 5 hpuser 525 4096 3月 17 2006 common
-rw-rw-r-- 1 hpuser 525 356 3月 17 2006 env.mk
drwxrwxr-x 2 hpuser 525 4096 3月 17 2006 ppe
drwxrwxr-x 2 hpuser 525 4096 3月 17 2006 spe1
drwxrwxr-x 2 hpuser 525 4096 3月 17 2006 spe2
drwxrwxr-x 2 hpuser 525 4096 3月 17 2006 spe3
-rw-rw-r-- 1 hpuser 525 2978 3月 17 2006 tools.mk
```

ppe、spe1、spe2、spe3ディレクトリ内にそれぞれのソースファイル及び、Makefile があります。 make 後、それぞれのディレクトリにバイナリファイルが作成されます。 common 以下に共通ライブラリのソースが入っています。

Cell リファレンスセット及び開発サーバの/export/home 以下は共通ディスクにマウントされており、cellexec コマンドにより、Cell リファレンスセット上の実行ファイルが実行され、結果が開発サーバ上のターミナルに表示されます。

# 4. 開発サーバへのファイル転送

ソースファイルをリモート環境で編集し、コンパイルだけを開発サーバで行うことができます。この場合、開発サーバへファイル転送を行う必要があります。開発サーバへファイルを転送する際にはscp/sftp を利用することができます。

### A. Windows からファイル転送する場合

WinSCP などを利用して開発サーバへファイルを転送して下さい。ログインアカウントとパスワードは開発サーバへログインするものと同じです。 図 4.1 に WinSCP を利用して開発サーバへ接続する例を示します。



図 4.1: WinSCP で接続

### B. MacOS X / UNIX から転送する場合

scp/sftp コマンドを利用して開発サーバへファイルを転送して下さい。

### - 開発サーバへのファイル転送 -----

% scp 転送元ファイル名 ログイン名@celldev2.celltsb.com:[転送先ファイル名]

Password: パスワード

または

% sftp ログイン名@celldev2.celltsb.com

Password: パスワード

sftp> put 転送元ファイル名 [転送先ファイル名]

sftp> bye

# 5. プログラム実行詳細

Cell でプログラムを実行するためには cellexec コマンドを利用して Cell リファレンスセットへコマンドを発行する必要があります。 cellexec の文字コードは EUC-JP を使用しております。

### A. cellexec コマンド

cellexec コマンドを利用することにより Cell リファレンスセットへコマンドを発行することが出来ます。 発行するコマンドはホームディレクトリからの相対パスで記述するか、絶対パスで記述して下さい。

- cellexec 実行例 -

% cellexec bin/ppetest

execute command: bin/ppetest timeout 3600

\*\*\* Result on 7 SPEs(expect val - spu number ) \*\*\*

execute time: 66469 usec total time: 12345678 usec

### B. cellexec のコマンドオプション

cellexec には次のようなオプションが定義されています

- -D デバッグモードで実行します
- -h 実行履歴を表示します
- -t タイムアウト時間(秒) を設定します(デフォルト値は 3600) 3600 以上を指定した場合、3600 とします。
- -v Version 情報を表示します

### C. cellexec 実行時の注意点

- ・ cellexec のジョブを停止する場合に、Ctrl-z でジョブを suspend した後に、kill-Kill コマンドを用いてジョブを強制終了させると、Cell のステータスが使用中のままになり、cellexec を実行することが出来なくなってしまいます。そのような状態にならないために、cellexec のジョブを中断する際は次の(1)~(3)の3つの手順で行うようにしてください。
  - (1) Ctrl-c を実行する
  - (2) Ctrl-z でジョブを suspend した後にfg で停止させる

- (3) (2) で処理が行なえなかった場合に、Ctrl-z でジョブを suspend した後に kill でシグナル送り、fg を行う。
- ・ 実行コマンドに-x 形式のオプションを指定する場合には、コマンド全体をダブルクォーテーションで括る必要があります。
- ・ cellexec で発行するコマンドによっては、標準出力が遅くなる場合があります。
- ・ cellexec を実行し、標準出力される内容をパイプで more や less で表示しようとすると、正 常に動作しない場合があります。上記の操作を行なう代わりに、標準出力する内容を redirect し ファイル等に出力後、そのファイルを more や less で開くようにしてください。
- ・ cellexec はバックグラウンドで実行することが出来ません。バックグラウンドで実行すると、 Cell での処理が開始される前に処理が停止します。処理が停止した場合には、fg を実行することで処理を終了させることが出来ます。

# 6. プログラムのデバッグ方法

Cell オンラインで PPE/SPE プログラムのデバッグを行う方法について説明します。Eclipse を利用したグラフィカルなデバッグは行えませんが、コマンドラインでデバッグを行うことが可能です。デバッグを行うためには2つのターミナルを利用します。1つは cellexec 用、もう一つはデバッグ用です。

### A. cellexec の実行方法

cellexec コマンドに-D オプションを指定することにより、デバッグモードでコマンドが実行されます。

- デバッグ宝行例

% cellexec -D src/test/ppetest

Password: パスワード

execute command: src/test/ppetest timeout 3600 Process src/test/ppetest created; pid = 6120

Listening on port 4590

cellexec を-D オプションをつけて実行すると、デバッガ接続待ち状態になります。この状態では何も出力されませんが、問題ありません。デバッガの接続を待たずに終了させたい場合には、Control-C で停止することが出来ます。Control-C で終了させた場合にはプログラムの実行は行われません。

### B. デバッグ方法

cellexec をデバッグモードで起動した後に、cbe-gdb コマンドを利用して実際のデバッグを行います。 cbe-gdb の引数に実行したコマンドを入力して下さい。

```
デバッグ実行例

% cbe-gdb src/test/ppetest

CNU gdb 6.3 (CBE-GDB 2.0.1 Mar 17 2006)
Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host-i686-pc-linux-gnu --target-cbe-linux"...
[Switching to Thread 42000]
0xf7ff8358 in ?? ()
(cbe-gdb)
```

cbe-gdb での接続が完了した後は gdb と同様のデバッグが可能となります。プログラムの出力は cellexec を実行しているターミナル側に出ますので、printf 等の出力を確認したい場合にはそちらを御覧下さい。gdb の利用方法については、http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/ 等のマニュアルをご参照下さい。 デバッガでのプログラム実行が終了すると、cellexec も終了し利用時間が加算されます。cbe-gdb を終了するには、cbe-gdb のプロンプトで quit(または q) と入力して下さい。

# 7. 実行履歴確認

Cell オンラインで発行したコマンドは実行履歴として保存されています。実行プログラムがどの程度の時間で終了したかを確認するのに役に立ちます。

cellexec コマンドを-h オプションをつけて実行することによりコマンド実行履歴を確認することが出来ます。表示される形式は実行時間( $\mu$  sec)、実行コマンドです。正常に実行が終了しなかった場合には実行時間の部分に execute error と表示されます。

- プログラム実行履歴 ―

% cellexec -h Password: パスワード

# 8. 質問の受付

Cell Users' Group にコミュニティボードがありますので、そちらを活用してください。もしかしたら、すでに解決されている質問かもしれません。解決されていない問題は、新たに議論を始めて下さい。後から同じ問題に遭遇する方の助けにもなります。

# 9. その他

# A. 開発サーバについて

「Cell スピードチャレンジ 2007」をご利用の方は、右記開発サーバ (celldev1.celltsb.com, celldev2.celltsb.com) をご利用できません。

# B. 「Cell スピードチャレンジ 2007」終了後について

「Cell スピードチャレンジ 2007」終了後は、現在使用しているログイン名は無効になりますので Cell オンラインはご利用できません。ご了承ください。